


- 1 [インターネット接続アシスタント] 画面が表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。




- 2 [インターネットアクセス] 画面が表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。



- 3 [はじめに] 画面が表示されますので、右下の [矢印] ボタンをクリックします。



- 4 [設定の名前と接続タイプの設定] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。




◆ この設定に名前を付けてください。：任意の名称

どの方法でインターネットに接続しますか？

◆ モデム：選択する

- 5 [モデム設定] の画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。



モデム：

◆ お使いのターミナルアダプタ：選択する

ポート：

◆ お使いのターミナルアダプタ：選択する

電話はトーン、パルスのどちらをお使いですか？

◆ トーン：選択する

◆ ダイヤル音を無視する：任意

- 6 [ISP 情報] の画面が表示されますので、以下の入力を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。

お使いになっている ISP のアクセスポイントの電話番号は何番ですか？

- ◆ 1492

このサービスで使用する利用者を入力してください。

- ◆ 任意の名称

お使いになっている ISP でのパスワードを入力してください。

- ◆ フレッツ・ISDN 接続用パスワード

- 7 [PPP 接続スクリプト] の画面が表示されますので、以下の設定を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。

PPP 接続スクリプト：

- ◆ いいえ：選択する

- 8 [IP アドレス] 画面が表示されますので、以下の設定を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。

IP アドレス：


- ◆ いいえ：選択する

- 9 [ドメインネームサーバ] の画面が表示されますので、以下の設定を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。

- ◆ あなたが利用している DNS アドレスは何ですか？  
：空白


- ◆ あなたが利用しているドメインネーム、もしくはホスト名は何ですか？  
：空白

- 10 [電子メールアドレスおよびパスワード] の画面が表示されますので、以下の入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。




- ◆ あなたが利用している電子メールアドレスは何ですか？：メールアドレス
- ◆ あなたが利用している電子メールパスワードは何ですか？：メールパスワード

- 11 [電子メールアカウントおよびホストコンピュータ] の画面が表示されますので、以下の入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。




- ◆ あなたが利用している電子メールアカウントは何ですか？：メールアドレス ID
- ◆ あなたが利用している電子メールホストは何ですか？：SMTP サーバ

- 12 [ニュースグループホストコンピュータ] の画面が表示されますので、以下の入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



- ◆ あなたが利用しているニュースグループのホストは何ですか？：ニュースサーバ


- 13 [プロキシ] の画面が表示されますので、以下の設定を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



インターネットへの接続にプロキシサーバを使用していますか？

- ◆ いいえ：選択する

- 14 [まとめ] 画面が表示されますので、以下の設定をし  
[設定する] ボタンをクリックします。



- ◆ 終了時に接続：チェックしない